


11. 플립러닝을 위한 PPT 화면 녹화(오피스 365)

11.1 [녹화] 탭 표시하기

1. 파워포인트에서 ① 리본을 **마우스 오른쪽 버튼으로 클릭**하고 표시되는 메뉴에서 ② **[리본 메뉴 사용자 지정]**을 선택합니다.



2. 표시되는 대화상자에서 ① **[녹화]**를 선택하고 ② **[확인]**을 클릭합니다.



3. **[녹화]** 탭을 클릭해 엽니다.



11.2 슬라이드 쇼 녹화 모드로 전환하기

1. 녹화할 PPT 파일을 엽니다.
2. ① [녹화] 탭에서 ② [슬라이드 쇼 녹화] 버튼을 클릭해 슬라이드 쇼 녹화 모드로 전환합니다.



Note. 녹화를 시작할 슬라이드 선택하기

현재 표시되고 있는 슬라이드가 1번 슬라이드가 아니라 중간에 있는 슬라이드인 경우 [녹화] 탭에서 ① [슬라이드 쇼 녹화]를 클릭하고 표시되는 메뉴에서 ② [현재 슬라이드 녹화] 또는 [처음부터 녹화]를 선택해 어디에서부터 녹화를 시작할지 선택할 수 있습니다.




Note. 슬라이드 쇼 녹화 명령을 실행하는 다른 방법

[슬라이드 쇼] 탭에서 [슬라이드 쇼 녹화]를 클릭합니다.

11.3 슬라이드 쇼 녹화 모드 설정하기

11.3.1 슬라이드 노트 표시하기

1. [메모]를 클릭해 슬라이드 노트에 입력했던 내용을 표시합니다.




2. [텍스트 확대] 버튼을 클릭해 텍스트 크기를 크게 만듭니다.



11.3.2 마이크와 카메라 설정하기

- ① [설정]을 클릭하고 ② 마이크 또는 카메라를 선택합니다.



Note. 펜, 마이크, 카메라 설정하기

슬라이드 쇼 녹화 모드 하단에서 펜, 마이크, 카메라 표시를 조정할 수 있습니다.



- 지우개 : 펜으로 그린 개체를 삭제
- 펜 , 형광펜 : 펜 또는 형광펜 선택
- 펜 색 : 펜 색 선택
- 마이크 끄기 : 마이크·카메라가 모두 비활성화되어 화면만 녹화됨
- 카메라 끄기 : 카메라가 꺼져 목소리만 녹음됨
- 카메라 미리 보기 끄기 : 카메라 미리 보기가 숨겨짐. 녹화는 됨

11.4 슬라이드 쇼 녹화 시작하기

1. [녹음/녹화] 버튼  을 클릭해 녹음/녹화를 시작합니다.




슬라이드 쇼 녹화 모드로 전환됩니다. 오른쪽 하단 카메라 미리 보기에는 녹화 중이라는 것을 의미하는 빨강색 원  이 표시되며, 왼쪽 하단에는 현재 슬라이드 번호와 전체 슬라이드 번호, 현재 슬라이드에서 녹음/녹화된 시간과 전체 시간이 표시됩니다. 지금부터 여러분이 말하는 내용과 행동이 모두 녹음 및 녹화됩니다.

2. 표정이나 행동에 유의하면서 녹음할 내용을 말하다가 [다음] 버튼  을 클릭해 다음 슬라이드로 이동합니다.



3. 펜을 칠하고 싶다면 마우스로 드래그합니다.



4. 펜 색을 변경하고 싶다면 화면 하단 색 견본 중에서 선택합니다.



5. 펜 종류를 바꾸고 싶다면 [형광펜] 버튼  을 선택합니다.

6. 펜으로 그린 것을 지우고 싶다면 [지우개] 버튼  을 클릭합니다.

11.5 슬라이드 쇼 녹화 중지 및 결과 미리 보기

11.5.1 슬라이드 쇼 녹화 중지하기


- 슬라이드 쇼 녹화를 마치고 싶다면 [중지] 버튼  을 클릭합니다.



Note. 녹화 일시 중지

녹화를 일시 중지하고 싶다면 도구 막대에서 [일시 중지] 버튼  을 클릭합니다.

녹화된 비디오 또는 녹음된 오디오가 각 슬라이드에 추가됩니다. 비디오와 오디오는 현재 파워포인트 파일에 포함되며 크기나 위치를 변경할 수 있습니다.




11.5.2 슬라이드 녹화 모드 종료하기

- 도구 막대 맨 오른쪽에 있는 [닫기]를 클릭합니다.




▼ 결과



11.6 녹화 결과 확인 및 재녹화하기

11.6.1 녹화 결과 확인하기

1. ① [슬라이드 쇼] 탭에서 ② [처음부터]를 클릭합니다(단축키: **F5**).



첫 번째 슬라이드부터 쇼가 실행됩니다. 마우스를 클릭하거나 **Enter** 키를 누르지 않아도 녹음된 소리와 녹화된 영상이 자동으로 재생되고, 펜으로 칠했던 내용이 표시되며, 자동으로 다음 애니메이션 및 다음 슬라이드로 전환됩니다.



2. 마지막 슬라이드에서 **Esc** 키를 눌러 쇼를 마칩니다.

11.6.2 특정 슬라이드만 재녹화하기

1. 재녹화를 하고 싶은 부분이 있는 슬라이드를 선택합니다.
2. ① [녹화] 탭에서 ② [슬라이드 쇼 녹화] 버튼을 클릭합니다.



3. [녹음/녹화] 버튼  을 클릭합니다.



4. 재녹화합니다.
5. [중지] 버튼  을 클릭합니다.



11.7 믹스 파일(PPTX+동영상)을 동영상으로 내보내기

1. [녹화] 탭에서 [동영상으로 내보내기]를 클릭합니다.




2. 표시되는 비디오 만들기 화면에서 ① 현재 동영상 크기 메뉴 표시 버튼을 클릭하고 ② 다른 크기(예: HD(720p))를 선택합니다.




Note. 비디오 만들기 명령을 표시하는 다른 방법

- ① [파일]을 클릭하고 ② [내보내기]를 클릭한 후 ③ [비디오 만들기]를 선택합니다.

3. ① [기록된 시간 및 설명 사용]이 표시되고 있음을 확인하고 ② [비디오 만들기]를 클릭합니다.



4. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 ① 저장할 곳(예: 바탕 화면)을 선택하고 ② 파일 이름을 입력한 후 ③ [저장]을 클릭합니다.



5. 저장된 동영상을 더블 클릭해 결과를 확인합니다.

